




## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA CENTRO INFRASTRUTTURE E SISTEMI ICT

### Rete wireless nell'Università degli studi della Basilicata Indicazioni tecniche

**(le attività descritte si riferiscono al sistema operativo Windows Vista)**

Per l'utilizzo del sistema wireless, ogni pc deve essere dotato di apposita scheda.


Nel caso di personal computer portatili di nuova generazione, questa interfaccia è già integrata nell'hardware originale; nei pc (fissi o portatili) privi di tale dispositivo, è necessario installarlo e configurarlo con l'apposito software affinché venga correttamente riconosciuto nell'elenco delle periferiche del pc.

Nel momento in cui l'hardware è correttamente configurato, in presenza di segnale wireless nella zona di lavoro del pc, sulla parte bassa del monitor, dove compare anche l'orario, sarà visualizzato il simbolo: .

A questo punto, è indispensabile installare sul pc un "certificato" che consiste in un file autoinstallante capace di far riconoscere il pc al sistema wireless.


Questo file (usb.cer) dovrà essere già presente nel pc al momento del primo uso e potrà essere scaricato dall'indirizzo: <http://cisit.unibas.it/site/home/rete-di-ateneo/accesso-alla-rete/wifi.html>

Fare quindi doppio clic sul file per ottenerne la sua installazione ed al comparire della videata sottostante




clickare su "Installa certificato".

Apparirà quindi la seguente videata:




sarà necessario cliccare su AVANTI ed apparirà la successiva videata:



Selezionare la voce "Mettere tutti i certificati nel seguente archivio" e poi cliccare sul tasto SFOGLIA selezionando la voce "Autorità di certificazione radice attendibile", cliccare sul tasto OK e, tornando alla videata precedente, cliccare sul tasto AVANTI

Comparirà quindi la seguente videata:



Cliccare semplicemente sul tasto FINE; apparirà un messaggio di "Importazione completata".


A questo punto è necessario configurare l'accesso alla rete mediante: Pannello di controllo/Centro connessioni di rete e condivisione e cliccare, nella colonna di sinistra, sulla voce: "Configura connessione o rete" e poi su "Connetti manualmente ad una rete wireless", cliccare quindi sul tasto AVANTI ed apparirà la videata della pagina seguente

Inserire quindi le informazioni come rappresentato e cliccare su AVANTI


**N.B. Nel campo "Nome di rete" andrà indicato il nome che è riportato al campo SSID dell'email di comunicazione delle credenziali necessarie per effettuare la connessione alla rete wifi di Ateno, pervenuta dall'indirizzo infowifi@unibs.it**

Apparirà, a questo punto, una videata; bisognerà scegliere: "Cambia impostazioni di connessione".

A questo punto, cliccando la linguetta "Protezione" comparirà la seguente videata:




Cliccare quindi sul tasto IMPOSTAZIONI e configurare come da esempio seguente:





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA CENTRO INFRASTRUTTURE E SISTEMI ICT

Cliccare su 'configura' ed accertarsi che sia deselezionata la voce "Utilizza automaticamente...." come da figura



Chiudere, quindi, tutte le videate ancora aperte e, se il procedimento è stato eseguito correttamente, comparirà il messaggio che per connettersi alla rete wifi sono necessarie le informazioni di autenticazione. Basterà, quindi, cliccare sul simbolo indicato dal messaggio stesso per far apparire la videata di autenticazione nella quale indicare le credenziali ricevute (**solo nome utente=login e password**). A questo punto, cliccare su OK e provare la navigazione.